

## ■ent-6.1.2 リビジョンアップ説明書

ent-6.1.2 リビジョンアップファイルには、ent-6.1.1～ent-6.1.2 の各リビジョンでの修正が含まれます。

ent-6.1.2 リビジョンアップファイルを適用することで、ent-6.1.1～ent-6.1.2 のすべての修正が適用されます。

特定のリビジョンのみを適用した場合の動作保証をしておりませんのでご注意ください。

### 【対象バージョン】

PassLogic Enterprise Edition 6.1 (RHEL9)

### 【適用範囲】

全ての PassLogic 認証サーバー（ゲートウェイサーバーへの適用は必要ありません）

### 【修正内容】

#### ・ent-6.1.1

「PassLogic Bridge - Microsoft 365 用セカンダリ認証」機能を追加するために必要なモジュールを組み込むリビジョンアップです。

なお、本リビジョンアップのみでは当該機能をご利用いただけません。PassLogic 本体とは別途ご契約が必要となります。

ご契約後、納品時にご提供する設定情報に基づき、環境設定を行ってください。

#### ・ent-6.1.2

RADIUS 認証時に、PEAP（TLS トンネル）を使用しない単体の EAP-MSCHAPv2 方式を利用可能とするリビジョンアップです。

### 【リビジョンアップ時のサービス停止】

- ・リビジョンアップ時、httpd, passlogic-pgpool, passlogic-pgsql, radiusd の停止は必要ありません。
- ・php ファイルを入れ替える為、アクセスが少ない時間帯に適用する、あるいはアクセスを閉塞して適用することを推奨します。
- ・リビジョンアップ後、radiusd のサービスを再起動する必要があります。サービスの再起動に伴いサービスの瞬断が発生しますので、アクセスが少ない時間帯に適用する、あるいはサービスを閉塞して適用して下さい。

### 【リビジョンアップ手順】

/usr/local/src にリビジョンアップファイルをコピーした場合のコマンド例

(root 権限で実行)

```
# cd /usr/local/src
```

```
# tar zxvf PassLogic-ent-6.1.2-el9.tar.gz
```

```
# cd passlogic-ent-6.1.2
```

```
# ./install.sh update
```

ent-6.1.2 へのアップデートを開始しますか？ - Would you like to start the update? [yes/no]

(yes を入力してください)

install.sh 実行終了時下記のメッセージを表示します。

アップデートが完了しました。現在のバージョンは ent-6.1.2 です。 - The update has been completed. The current version is ent-6.1.2. (正常終了)

上記メッセージが表示されない場合は、サポートにお問い合わせください。

install.sh 実行後、リビジョンアップファイルを展開したディレクトリには、切り戻し用のバックアップファイルが保存されます。このディレクトリを削除した場合、切り戻し処理は実施できなくなります。

※リビジョンアップ後に、radiusd の再起動が必要です。詳細は以下をご参照ください

- ent-6.1.2/README\_2.txt

#### 【リビジョン切り戻し手順】

/usr/local/src にリビジョンアップファイルをコピーした場合のコマンド例 （\*1）

(root 権限で実行)

```
# cd /usr/local/src/passlogic-ent-6.1.2
```

```
# ./install.sh revert
```

ent-6.1.w に切り戻しますか？ - Would you like to roll back ? [yes/no]

(yes を入力してください)

install.sh 実行終了時下記のメッセージを表示します。（\*1）

切り戻しが完了しました。現在のバージョンは ent-6.1.w です。 - The revert has been completed. The current version is ent-6.1.w. （正常終了）

上記メッセージが表示されない場合は、サポートにお問い合わせください。

\*1) passlogic-ent-6.1.2 をインストールする前のバージョンが ent-6.1.w だった場合の例

※リビジョン切り戻し後に、radiusd の再起動が必要です。詳細は以下をご参照ください。

- ent-6.1.2/README\_2.txt

#### 【リビジョンアップ後の PassLogic のアンインストールについて】

リビジョンアップスクリプトには uninstall オプションがありません。

リビジョンアップ後に PassLogic 自体を完全にアンインストールする場合、

以下（１），（２）のいずれかの方法で行ってください。

１） ent-6.1.0 までリビジョンの切り戻しを実行後、PassLogic ent-6.1.0 のパッケージに付属のインストーラでアンインストール

２） /opt/passlogic/VERSION に記載されているリビジョンを ent-6.1.0 にして、ent-6.1.0 のパッケージに付属のインストーラでアンインストール

※ アンインストールの手順は、「PassLogic Enterprise Edition Ver.6.1.0 インストールガイド」の「４ アンインストール」をご参照ください。

#### 【各リビジョンの README について】

各リビジョンの README は、以下にありますので、ご確認ください。

”passlogic-ent-6.1.2Rev.zip” の構成は以下のとおりです。

ent-6.1.2 リビジョンアップ説明書.pdf

本資料

PassLogic-ent-6.1.2-el9.tar.gz

➡passlogic-ent-6.1.2

➡ent-6.1.1

- ↳ README\_1.txt      ent-6.1.1 の README
- ↳ ent-6.1.2
- ↳ README\_2.txt      ent-6.1.2 の README